

< 1. 文字コード形式 >

No.	項目	内容 いずれかを選択	
1	文字コード	UTF8（BOM付）	UTF16（BOM付）

< 2. ファイル、データ形式 >

No.	項目	内容 いずれかを選択	
1	C S V区切り文字	カンマ区切り（CSV）	タブ区切り（TSV）
2	項目ヘッダー行	出力する	出力しない
3	出力ファイルの暗号化	暗号化する	暗号化しない
4	項目の囲み	二重引用符で囲む（”）	囲まない

< 3.出力ファイル > >出力ファイルは5種類。※①以外は対象者がいない場合は出力されない

No.	出力区分	備考
1	入場券（一般住民）	
2	入場券（別送者）	
3	お知らせ等（二重登録見込みなし転出者）	転出日の指定可
4	お知らせ等（二重登録見込みあり転出者）	転出日の指定可
5	選挙期間中の再転入復権者	・宛先選択可 転入元住所 市内現住所

No.24～No.39は選択により出力可否を設定

No.	小分類	①入場券（一般住民）	②入場券（別送者）	③お知らせ等 （二重登録見込みなし転出者）	④お知らせ等 （二重登録見込みあり転出者）	⑤選挙期間中の再転入復権者
1	郵便番号	○	○	○	○	○
2	住所	○	○	○	○	○
3	氏名	○	○	○	○	○
4	名簿番号	○	○	○	○	○
5	カスタマーバーコード	○	○	○	○	○
6	選挙管理委員会名	○	○	○	○	○
7	郵便番号	○	○	○	○	○
8	住所	○	○	○	○	○
9	電話番号	○	○	○	○	○
10	タイトル	○	○	○	○	○
11	選挙の種類	○	○	○	○	○
12	投票区	○	○	○	○	○
13	簿冊番号	○	○	○	○	○
14	頁番号	○	○	○	○	○
15	行番号	○	○	○	○	○
16	氏名	○	○	○	○	○
17	性別	○	○	○	○	○
18	投票日時	○	○	○	○	○
19	投票所	○	○	○	○	○
20	投票所案内図	○	○	○	○	○
21	投票所住所	○	○	○	○	○
22	受付用バーコード	○	○	○	○	○
23	任意記載欄	○	○	○	○	○
24	選挙1入場券印刷フラグ	○	○	－	－	－
25	選挙2入場券印刷フラグ	○	○	－	－	－
26	選挙3入場券印刷フラグ	○	○	－	－	－
27	選挙4入場券印刷フラグ	○	○	－	－	－
28	選挙5入場券印刷フラグ	○	○	－	－	－
29	選挙6入場券印刷フラグ	○	○	－	－	－
30	選挙7入場券印刷フラグ	○	○	－	－	－
31	選挙8入場券印刷フラグ	○	○	－	－	－
32	選挙9入場券印刷フラグ	○	○	－	－	－
33	カナ氏名	○	○	○	○	○
34	生年月日	○	○	○	○	○
35	住民番号	○	○	○	○	○
36	世帯番号	○	○	○	○	○
37	18歳フラグ	○	○	○	○	○
38	19歳フラグ	○	○	○	○	○
39	繰上投票日時	○	○	○	○	○

< 4.名簿番号バーコード編集仕様 >

NO	項目	桁数	備考	編集例 ※この通りに編集して下さい。
種類	ITF			
1	投票区番号	5		投票区番号:1 の場合 ⇒00001
2	簿冊番号	3		簿冊番号:1 ⇒001
3	頁番号	5		ページ番号:1 の場合 ⇒00001
4	行番号	2		行番号:1 の場合 ⇒01
5	選挙期日	8		投票日が西暦2023年11月19日の場合 ⇒20231119
6	全国地方公共団体コード	6		行政市の場合 ⇒139999
7	選挙/国民投票区分	1		⇒通常選挙は0、国民投票は1

< 5.出力項目 > ※出力項目については設定可能

No.	大分類	小分類	属性	桁数/行	備考	例	投票所入 場券（封 書）	投票所入 場券 （圧着は がき（個 人））	投票所入 場券 （圧着は がき（世 帯2 人））	投票所入 場券 （圧着は がき（世 帯4 人））	投票所入 場券 （圧着な しはが き）
1	宛名	郵便番号	英数字	8		999-9999		○			
2		住所	日本語	40	市区町村（転出者は都道府県）から 市区町村名＋字＋地番と方書の間に全角スペースが入る。	東京都立川市1丁目1番1号 行政 マンション		○			
3		氏名	日本語	60		選挙 一郎		○			
4		名簿番号	英数字	17～21	<投票区>+"-"+<簿冊番号>+<頁番号>+"-"+ +<行番号>	01-1001-01		○	○	○	
5		カスタマーバーコード	英数字	-	日本郵便が定める規格に従う	19900021-1-1		○			
6	問い合わせ先	選挙管理委員会名	日本語	20	画面より指定	行政市選挙管理委員会	○	○			
7		郵便番号	英数字	8	画面より指定	999-9999	○	○			
8		住所	日本語	15	画面より指定	行政市1－1－1	○	○			
9		電話番号	英数字	15	画面より指定	123-456-7890	○	○			
10	記載事項	タイトル	日本語	15	画面より指定		○	○			
11		選挙の種類	日本語	25	画面より指定		○	○			
12		投票区	数字	5		1	○	○			
13		簿冊番号	数字	3		1	○	○			
14		頁番号	数字	5		1	○	○			
15		行番号	数字	2		1	○	○			
16		氏名	日本語	100		選挙 一郎	○	○			
17		性別	日本語	2	「男」/「女」/「不明」の別を記載	男	任意	任意			
18		投票日時	日本語	25	画面より指定	令和5年11月19日 午前7時～ 午後8時	○	○			
19		投票所	日本語	25		○○小学校	○	○			
20		投票所案内図	日本語	25		MAP001投票所地図.bmp	○	○	○	○	
21		投票所住所	日本語	30	画面より指定	行政市1丁目1番1号	○	○			
22		受付用バーコード	数字	30	名簿番号（15桁）、選挙期日（投票期日）（8 桁）、全国地方公共団体コード（6桁）、選挙/国民 投票区分（1桁）を含む情報	000010010000101202311191399990	○	○			
23		任意記載欄	日本語	30		－	○	○			

以下 オプション出力項目（選択可）

No.	大分類	小分類	属性	桁数/行	備考	例
24		選挙1入場券印刷フラグ	英数字	1 ※備考	・選挙設定があり、印刷対象の場合は1、印刷対象 でない場合は0。 ※選挙設定がない場合は値なし（null）	選挙が1つの場合 例. 都知事選挙 1,,,,,選挙が複数の場合 例. 都知 事、衆議小選、衆議比例、最高裁国 民審査1,1,1,1,,, または 0,1,1,1,,, など
25		選挙2入場券印刷フラグ	英数字	1 ※備考		
26		選挙3入場券印刷フラグ	英数字	1 ※備考		
27		選挙4入場券印刷フラグ	英数字	1 ※備考		
28		選挙5入場券印刷フラグ	英数字	1 ※備考		
29		選挙6入場券印刷フラグ	英数字	1 ※備考		
30		選挙7入場券印刷フラグ	英数字	1 ※備考		
31		選挙8入場券印刷フラグ	英数字	1 ※備考		
32		選挙9入場券印刷フラグ	英数字	1 ※備考		
33		カナ氏名		100		センキョ イチロウ
34		生年月日	数字	8		19670109
35		住民番号	英数字	15		9900000450
36		世帯番号	英数字	15		19852
37		18歳フラグ	数字	1	18歳の選挙人にはフラグを設定	1
38		19歳フラグ	数字	1	19歳の選挙人にはフラグを設定	1
39		線上投票日時	日本語	25	線上投票となる場合は、投票日時にその旨を識別する「（線上）」を印字する	令和5年11月19日 午前7時～ 午後4時（線上）